



Rombe

Design: Sidsel Sangild

De inspiratie voor deze top is het ruitjespatroon van het pak van Harlequin. Waar het pak van Harlequin vol kleur is, is deze top in één kleur gehaakt, met een fijn patroon in klassiek filethaakwerk. Een eenvoudige en nuttige top voor de zomer.

De top is er ook voor volwassenen en heet Ruit.



Maten en afmetingen

**4 jaar/104 cm (6 jaar/116 cm) 8 jaar/128 cm
(10 jaar/140 cm)**


Past borstomvang
58-60 (63-65) 67-70 (72-74) cm

Bovenwijdte (A)
61 (64) 69 (73) cm

Breedte onderaan (C)
65 (70) 75 (79) cm

Lengte, zonder banden (B)
38 (39) 41 (42) cm

Haak richting (D)



Materialen

GAREN VAN FILCOLANA

Merci kleur 1390 (Salvia)
100 (100) 150 (150) g

HAAKNAALD
2.5 mm

OVERIGE MATERIALEN
1 steekmarkeerder

Stekenverhouding

24 stokjes en 13 toeren, gehaakt met Merci op haaknaald 2.5 mm = 10 cm x 10 cm

De stekenproef wordt na het wassen gemeten.

De maat van de haaknaald is indicatief.
Als je meer steken op 10 cm hebt, neem dan een dikkere haaknaald, als je minder steken op 10 cm hebt, neem dan een dunnere haaknaald.



Techniek

AFKORTINGEN

losse(n)

toer

rnd: ronde

vaste / vasten

hv: halve vaste(n)

lossenring

stk: stokje(s)

sm: samen

stmsm

Omslag over de naald, begin met een stk in de volgende st, maar stop als er 2 lussen over zijn op de naald, begin met een stk in de volgende st, en stop weer net voor de laatste omslag. Nu staan er 3 lussen op de naald.

Omslag over de naald en haal het garen door alle 3 lussen.

Werkvolgorde

De top wordt van onder naar boven gehaakt, waarbij het voorpand en achterpand apart gehaakt en aan elkaar genaaid worden.

De banden en randen aan de bovenkant van het lijf worden in één keer gehaakt.

Haak tot slot de rand aan de onderkant.





Patroon

VOORPAND

Zet 85 (89) 95 (99) lossen op met haaknaald 2.5 mm.

1e toer: 1 stk in de 4e losse op de naald, 1 stk in elke losse tot het einde van de naald, keer = 83 (87) 93 (97) stk inclusief de overgeslagen lossen, die telt als de 1e stk.

Opmerking: Als je de neiging hebt om de lossen wat strakker te haken dan de stk, kun je met een grotere haaknaald steken opzetten, in dubbel garen opzetten of met stk steken opzetten.

2e toer: 3 lossen (telt als 1e st), 1 stk in elke st tot het einde van de toer, 1 stk in de bovenste van de 3 lossen van het begin van de vorige toer, keer het werk. Plaats een steekmarkeerder in de middelste st. Vergeet niet dat de 3 lossen tellen als de 1e stk, en dit betekent dat je aan het einde van elke toer de laatste stk in de bovenste van de 3 lossen moet haken.

3e toer: 3 lossen (telt als 1e st), 1 stk in elke st tot de gemarkeerde st, 1 losse, sla de gemarkeerde st over, haak 1 stk in elke st tot het einde van de toer, keer het werk.

4e toer: 3 lossen (telt als 1e st), 1 stk in elke st tot 1 st voor de lossenketting, 1 losse, sla volgende st over, 1 stk om de lossenketting, 1 losse, sla volgende st over, 1 stk in elke st tot het einde van de toer, keer het werk.

5e toer: 3 lossen (telt als 1e st), 1 stk in elke st tot 1 st voor 1e lossenketting, * 1 losse, sla volgende st over, 1 stk om lossenketting*, herhaal van * tot * nog 1 keer, 1 losse, sla volgende st over, 1 stk in elke st tot het einde van de toer, keer het werk.

6e toer: 3 lossen (telt als 1e st), 1 stk in elke st tot 1 st voor 1e lossenketting, * 1 losse, sla volgende st over, 1 stk om lossenketting*, herhaal van * tot * nog 2 keer, 1 losse, sla volgende st over, 1 stk in elke st tot het einde van de toer, keer het werk.

7e toer: 3 lossen (telt als 1e st), 1 stk in elke st tot 1 st voor 1e lossenketting, * 1 losse, sla volgende st over, 1 stk om lossenketting*, herhaal van * tot * nog 3 keer, 1 losse, sla volgende st over, 1 stk in elke st tot het einde van de toer, keer het werk.

8e toer: 3 lossen (telt als 1e st), 1 stk in elke st tot de 1e lossenketting, * 1 stk om lossenketting, 1 losse, sla volgende st over*, herhaal van * tot * nog 3 keer, 1 stk om de volgende lossenketting, 1 stk in elke st tot het einde van de toer, keer het werk.

9e toer: 3 lossen (telt als 1e st), 1 stk in elke st tot 1 st voor 1e lossenketting, * 1 stk om lossenketting, 1 losse, sla volgende st over*, herhaal van * tot * nog 2 keer, 1 stk om de volgende lossenketting, 1 stk in elke st tot het einde van de toer, keer het werk.

10e toer: 3 lossen (telt als 1e st), 1 stk in elke st tot de 1e lossenketting, * 1 stk om lossenketting, 1 losse, sla volgende st over*, herhaal van * tot * nog 1 keer, 1 stk om de volgende lossenketting, 1 stk in elke st tot het einde van de toer, keer het werk.

11e toer: 3 lossen (telt als 1e st), 1 stk in elke st tot de 1e lossenketting, 1 stk om lossenketting, 1 losse, sla volgende st over, 1 stk om de volgende lossenketting, 1 stk in elke st tot het einde van de toer, keer het werk.





12e toer: 3 lossen (telt als 1e st), 1 stk in elke st voor de lossenketting, 1 stk rond de lossenketting (verplaats de steekmarkeerder naar deze steek), 1 stk in elke st tot het einde van de toer, keer het werk.

Herhaal toer 2-7 nog 1 keer.

Herhaal toer 8, minder tegelijkertijd 1 st aan elke kant (minder door 2 stmsm te haken over de eerste 2 st na de 3 lossen en de laatste 2 st voor de laatste stk)

Herhaal toer 9-10.

Herhaal toer 11 en minder tegelijkertijd 1 st aan elke kant = 79 (83) 89 (93) steken.

Herhaal toer 12.

Herhaal toer 2.

Herhaal toer 3 en minder tegelijkertijd 1 st aan elke kant = 77 (81) 87 (91) steken.

Herhaal toer 4-12.

Herhaal toer 2, 0 (1) 2 (3) keer.

Er zijn nu 43 (44) 45 (46) toeren gehaakt.

Breek het garen met een lang garenuiteinde, voor het naaien van zijnamen. Trek het garenuiteinde door de steek.

Pas

1e toer: keer het werk en voeg het garen opnieuw toe in de 7e st, 3 lossen (telt als 1e st), 2 stmsm over de 8e en 9e st, 1 stk in elke st tot de laatste 9 st, 2 stmsm over de volgende 2 st, 1 stk in de volgende st, keer het werk en laat de laatste 6 st ongehaakt = 63 (67) 73 (77) st.

2e toer: 3 lossen (telt als 1e st), 2 stmsm over de volgende 2 st, 1 stk in elke st tot de laatste 3 st, 2 stmsm over de volgende 2 st, 1 stk in de bovenste van de 3 lossen van het begin van de vorige toer, keer het werk = 61 (65) 71 (75) st.

Herhaal toer 2 nog 4 (5) 6 (7) keer = 53 (55) 59 (61) steken.

Breek het garen en trek het garenuiteinde door de steek.

RUGPAND

Haak net als het voorpand tot aan de pas.

Pas

1e toer: keer het werk en voeg het garen opnieuw toe in de 4e st, 3 lossen (telt als 1e st), 2 stmsm over de 5e en 6e st, 1 stk in elke st tot de laatste 6 st, 2 stmsm over de volgende 2 st, 1 stk in de volgende st, keer het werk en laat de laatste 3 st ongehaakt = 69 (73) 79 (83) st.

2e toer: 3 lossen (telt als 1e st), 2 stmsm over de volgende 2 st, 1 stk in elke st tot de laatste 3 st, 2 stmsm over de volgende 2 st, 1 stk in de bovenste van de 3 lossen van het begin van de vorige toer, keer het werk = 67 (71) 77 (81) st.

Herhaal toer 2 nog 4 (5) 6 (7) keer = 59 (61) 65 (67) steken.

Breek het garen en trek het garenuiteinde door de steek.

Rand op de pas en strikken

Voeg het garen toe aan de onderkant van een van de armsgaten, haak vasten in de steken aan de onderkant van het armsgat, haak 2 vasten in elke toer langs de zijkant, * zet 70 lossen op, begin in de 2e losse vanaf de haaknaald en haak 1 vaste in elke losse (de strik moet ca. 25 cm lang zijn)*, ga verder met vasten langs het bovenstuk tot de laatste st, herhaal van * tot *, haak 2 vasten in elke toer langs de zijkant en herhaal dit geheel op de rest van de top.

Breek het garen en trek het garenuiteinde door de steek.

Onderrand

Als de onderrand wat strakker moet zijn, kun je het garen aan de rand toevoegen en 1 ronde vasten haken.

Breek het garen en trek het garenuiteinde door de steek.

AFWERKING

Werk alle draadjes weg.

Was het vest volgens de instructies op de garenetiketten en laat hem plat op een handdoek drogen.